

LABÔNOR – Site Aumale
Z.I. Le Cardonnoy - 76390 AUMALE
Tél. : 02 35 94 12 00 - Fax : 02 35 94 12 50

N° kit
 (inscrit sur le carton)

KIT _____

BORDEREAU DES PRÉLÈVEMENTS "KIT DE PRÉLÈVEMENTS"

Raison sociale : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Tél. : _____

Fax : _____

Mail : _____ @ _____

Visa du vérificateur :

Envoi des résultats (1 seul choix possible)

- Envoi par fax Envoi par Mail
 Envoi par courrier (uniquement dans le cas où les envois par fax et mail sont impossibles)

Coller l'étiquette de la
Laiterie →
INDISPENSABLE

*Coller ici l'étiquette
code-barres
de la LAITERIE*

Date des prélèvements : _____

Nb total de carton : _____

Nb total d'échantillons : _____

Analyses demandées : (cocher la case souhaitée)

- Matière grasse, Matière protéique et Urée
 Comptage cellulaire
 Matière grasse, Matière protéique, Urée et comptage cellulaire
 Analyse gestation
 Autres analyses (1)

(1) à préciser ci-dessous dans la case OBSERVATIONS

Attention : les analyses germes et inhibiteurs ne peuvent pas être réalisées avec ces flacons

OBSERVATIONS :

Flacons non numérotés : résultats sous réserve

Date de réception : _____

N° flacon	N° de travail
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

ATTENTION NE PAS OUBLIER DE JOINDRE VOTRE REGLEMENT

QUELQUES INFORMATIONS POUR VOUS AIDER

CE KIT DE PRÉLÈVEMENTS EST CONSTITUÉ :

- D'un carton de 40 flacons de 35 ml avec un conservateur coloré bleu.
- D'un bordereau (au recto) à remplir très soigneusement au stylo-bille, il vous sera retourné avec les résultats d'analyse.

Précautions à propos du conservateur :

- Ne pas avaler le lait contenant ce conservateur, c'est un produit chimique ayant une certaine toxicité.
- Il permet de conserver le lait :
 - 8 jours entre 0 et 4°C (mode de conservation privilégié),
 - 3 jours entre 5 et 12°C,
 - 1 jour à température ambiante (20°C).

RÉALISATION CORRECTE D'UN PRÉLÈVEMENT :

Le prélèvement doit toujours être réalisé sur des traites complètes (après élimination des premiers jets) **jamais sur une traite partielle**. Procéder à une bonne agitation manuelle (sans mousse) avant prélèvement. Les deux traites **complètes** du soir et du matin (moitié/moitié dans le flacon) sont indispensables pour des analyses matière grasse et matière protéique. Une traite **complète** suffit (après élimination des premiers jets) pour le comptage cellulaire. Attention au **colostrum**, il contient beaucoup de cellules, attendre au minimum 7 jours complets avant de prélever (et livrer, c'est la loi).

Pour les besoins du laboratoire, laisser environ 1 cm de vide dans chaque flacon.

1 à 2 heures après le prélèvement, retourner au moins deux fois le casier pour bien mélanger le conservateur avec le lait ; n'utiliser que du matériel propre et sec pour les manipulations.

NB : la traite complète, l'agitation correcte et la conservation au froid sont les trois points les plus importants du prélèvement : les résultats en dépendent.

REMARQUES SUR LA PROCÉDURE GÉNÉRALE :

- Commencer **par numéroté les flacons sur le corps avec un crayon indélébile** : les n° doivent correspondre au bordereau (ne pas laisser de blancs). En cas d'absence de numérotation, les résultats seront émis sous réserve.
- Indiquer ensuite le n° de kit (commençant par KIT....) en précisant le nombre total de cartons pour votre exploitation ainsi que le nombre total d'échantillons. En cas d'anomalie, nous pourrions être amenés à vous téléphoner (si votre n° de téléphone a bien été indiqué).
- Réaliser les prélèvements en ayant bien préparé son matériel et réfléchi à une bonne organisation. Bien noter le n° des vaches. (n° de travail).
- Les colonnes sont prévues pour vos propres besoins, vous pouvez les remplir : ainsi, lorsque vous recevrez les résultats accompagnés de ce bordereau, vous pourrez les archiver.
- Le fait de joindre votre règlement par chèque avec le bordereau évitera toute attente du retour des résultats.
- Dès que les prélèvements sont faits et les documents remplis, stocker le carton au frigo en attendant de le remettre le plus tôt possible au chauffeur de la laiterie qui fera le nécessaire.
- Toute demande de KITS de prélèvements sera faite, soit à la laiterie, soit au ramasseur qui reste en général l'intermédiaire privilégié de l'éleveur.

Remarque : Si des échantillons sont de mauvaise qualité, et que ceux-ci caillent au moment du chauffage, ils seront tout de même facturés, même si vous n'avez pas de résultats (attention donc à la conservation de vos échantillons)