LABÔNOR Site Aumale Tél. : 02.35.94.12.00	BORDEREAU D'ANALYSES D'EAU	Référence/Version : AO02H Date d'application : 01/06/22 Pagination : 1/2

NOM :.....
Prénom :.....
Adresse : .....
.....
Mail : .....

Coller ici l'étiquette code-barres de la laiterie

Prélèvement Date : _____/_____/_____

Heure : .....

Origine : .....
(Puits, robinet, etc...)

❑ Copie des résultats à (Nom + adresse mail si besoin) : .....

Cadre réservé au Laboratoire	
N° de dossier	**N° de travail**
Date de réception :	**Température à réception : °C**
Echantillons conformes aux critères d'acceptation ?	❒ OUI ❒ NON
Visa :	

Tarif – **Année 2025**, Calculez le coût de vos analyses :

Analyses	Quantité	Prix TTC	Total
• **Chimie :** Code 16 **Analyses physico-chimiques (43.77 € HT)** (pH, dureté, chlorures, fer, nitrates, nitrites, azote ammoniacal)	x	52.52 €	=
• **Bactériologie :** ⚠ **Attention : Pour les analyses bactériologiques, vous devez sélectionner l'une ou l'autre des analyses mais pas les deux (analyses similaires)** **1) Analyses bactériologiques (39.16 € HT)** Code 59 (Bactéries aérobies à 22 et 36°C, coliformes, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux, micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs)	x	46.99 €	=
Ou, **2) Analyses bactériologiques pour des bonnes pratiques d'élevage Haute-Normandie (14.97 € HT)** Chartes (Escherichia coli et Entérocoques intestinaux)	x	17.96 €	=
Prise en charge (5.76 € HT)	**1** x	**6.91 €**	= **6.91 €**
Total (Additionnez votre colonne Total) ⚠ **TVA déjà incluse**	=	€	

Joindre le règlement au bordereau d'analyses d'eau.

PROTOCOLE POUR LE PRELEVEMENT

D'ECHANTILLON D'EAU

1. Nettoyer le point de prélèvement (si présence d'embouts les retirer, retirer le filtre et brosser le filetage).

2. Nettoyer et désinfecter les mains pour le préleveur afin d'éliminer toute contamination.

3. Prendre un récipient stérile et hermétique (vous pouvez en obtenir sur simple demande au laboratoire).

4. Faire couler l'eau avant le prélèvement (5 à 10 secondes).

5. Désinfecter l'endroit du prélèvement, avec de l'eau javellisée ou en passant une flamme.

6. Refaire couler l'eau (4 à 5 secondes).

7. Réaliser le prélèvement.

8. Identifier correctement l'échantillon (étiquette code-barres).

9. Compléter le document (recto) et le joindre à l'échantillon.

10. Stocker le tout dans un endroit dont la température est comprise entre **0 et 4 °C.**

11. Expédier l'échantillon au laboratoire dans les 24 heures en **respectant la chaîne du froid.**